

## **Handleiding Windows 10 Pro Installatie**

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe Windows 10 Pro geïnstalleerd kan worden.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via: support@markup.store

Stap 1 | Plaats de USB

Stap 2 | Start uw PC

Stap 2.1 | Boot prioriteit/Boot menu instellen

Stap 3 | Windows installatie

## Stap 1 | Plaats de USB

Plaats de meegeleverde USB in een van de usb poorten van uw PC.




## Stap 2 | Start uw PC

Herstart uw pc met de geplaatste USB.

U zult het volgende scherm te zien krijgen, kies daar de relevante optie voor uw PC:

(In de meeste gevallen zal dit 64-bit zijn, tenzij u een hele oude pc gebruikt)



Krijgt u niet dit scherm te zien? Dan heeft u waarschijnlijk nog een besturingssysteem geïnstalleerd of uw "BIOS" instellingen staan niet correct ingesteld. Ga naar **Stap 2.1.** 

## Stap 2.1 | Boot prioriteit/Boot menu instellen

Herstart uw PC, terwijl de PC aan het herstarten is druk herhaaldelijk een van de volgende toetsen:

**Dell:**  $\longrightarrow$  F2 of F12

**HP:**  $\longrightarrow$  ESC of F10

**Lenovo:**  $\longrightarrow$  F1, F2, of Fn + F2

MSI: 


→ DEL

**Microsoft Surface Tablets:** → Houdt de 'volume omhoog' knop ingedrukt.

Samsung & Toshiba: → F2

**Sony:**  $\longrightarrow$  F1, F2, of F3

U zal nu een vergelijkbaar scherm (BIOS) als hieronder zien (dit verschilt per merk/PC).



Zie de volgende pagina.

Als u een optie ziet genaamd 'boot menu', druk daar dan op en selecteer de optie met UEFI in de naam.

Bijvoorbeeld: "UEFI SanDisk..." of "UEFI Generic Flash Disk..."



Ga terug naar **Stap 2** (u hoeft uw pc niet te herstarten).

Is de optie 'boot menu' er niet? Verander dan de boot prioriteit waardoor de (UEFI) USB bovenaan komt te staan (nummer 1).

# VERGEET NIET DE NIEUWE INSTELLINGEN TOE TE PASSEN/OP TE SLAAN!

Ga terug naar **Stap 2** (u moet uw pc herstarten).


## **Stap 3 | Windows installatie**

U zult nu het volgende scherm zien:



Selecteer de relevante instellingen en druk op 'Volgende'.

U zult nu het volgende scherm zien:




Druk op 'Nu installeren'.

#### U zult nu het volgende scherm zien:



Voer hier de bijgeleverde licentiecode in en druk op 'Volgende'.

Nadat u akkoord bent gegaan met de Licentievoorwaarden zult u het volgende scherm zien:




Kies de voor u relevante optie.

In de meeste gevallen waarbij u een frisse start wilt maken zult u kiezen voor:

'Aangepast: alleen Windows installeren (geavanceerd)'

#### Vervolgens zult u een scherm zien dat lijkt op deze:



Kies hier de harddisk aan op welke u Windows 10 Pro wilt installeren.

Heeft u al eerder Windows geïnstalleerd dan zullen hier meerdere stations staan.

Deze kunt u selecteren en vervolgens verwijderen.

Doe dit net zo lang totdat alleen "Niet-toegewezen ruimte van station 0" overblijft en klik vervolgens op Volgende.

#### LET OP: Alle data op de harde schijf wordt verwijderd!

#### U zult nu het volgende scherm zien:



Zodra het kopiëren van de benodigde bestanden is afgerond, zal uw PC automatisch opnieuw worden opgestart.

Uw PC zal de USB opnieuw detecteren en zal vragen of hij daarvan moet opstarten. Dit is niet meer nodig en u hoeft hier **geen actie** te ondernemen.

U kan de USB uit uw PC verwijderen.

Er zullen nog een aantal vragen gesteld worden om de Windows installatie te voltooien en dan is uw PC gereed!



## Gefeliciteerd u heeft nu Windows 10 Pro

Wij van MarkUp wensen u veel plezier met Windows 10 Pro.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via: support@markup.store